

EBCDIKコード表

日立で使われるEBCDIKコード

		上位桁																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
下位桁	0	NUL	DLE	DS		SP	&	-	j	s	ソ	w	y	{	}	\$	0	
	1	SOH	DC1	SOS		□	エ	/	k	ア	タ	~	z	A	J		1	
	2	STX	DC2	FS	SYN	□	オ	b	l	イ	チ	ハ		B	K	S	2	
	3	ETX	TM			□	ヤ	c	m	ウ	ツ	ホ		C	L	T	3	
	4	PF	RES	BYP	PN	□	ユ	d	n	エ	テ	マ		D	M	U	4	
	5	HT	NL	LF	RS	□	ヨ	e	o	オ	ト	ミ		E	N	V	5	
	6	LC	BS	ETB	UC	ヲ	ッ	f	p	カ	ナ	ム		F	O	W	6	
	7	DEL	IL	ESC	EOT	ァ		g	q	キ	ニ	メ		G	P	X	7	
	8	GE	CAN			イ	□	h	r	ク	ヌ	モ		H	Q	Y	8	
	9	RLF	EM			ウ		a	i	`	ケ	ネ	ヤ		I	R	Z	9
	A	SMM	CC	SM		[]	□	:	コ	ノ	ユ	レ					
	B	VT	CU1	CU2	CU3	.	□	,	#	t	u	x	□					
	C	FF	IFS		DC4	<	*	%	@	サ	v	ヨ	ワ					
	D	CR	IGS	ENQ	NAK	()	_	'	シ	ハ	ラ	ソ					
	E	SO	IRS	ACK		+	;	>	=	ス	ヒ	リ	□					
	F	SI	IUS	BEL	SUB	!	□	?	"	セ	フ	ル	□					

From:

<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:

<https://wiki.hgotoh.jp/documents/code/code-004>

Last update: 2024/04/14 10:48

