

ASCIIコード表(JISコード表)

JIS X0201のコード表。半角文字と呼ばれる文字のコード0x7FまでならASCIIコード互換。

- 上位桁 + 下位桁 の16進数2桁が文字のコード。
 - 4 + 1 (0x41) → A
 - 6 + D (0x6D) → m
- 0x7FまでならUnicodeコードポイントU+00nn のnn にコードを当てはめられる。
- 0x5Cの文字はJISとASCIIで異なる。
 - JIS X0201 → □
 - ASCII → □
- 制御文字部分(0x00-0x1F, 0x7F)の説明はWikipediaの[制御文字](#)を参照の事。

コード表

		上位桁															
		□	1	2	3	4	5	□	7	8	9	A	B	C	D	E	F
下位桁	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p			未定義	□	タ	ミ		
	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			□	ア	チ	ム		
	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r			□	イ	ツ	メ		
	3	ETX	SC3	#	3	C	S	c	s			□	ウ	テ	モ		
	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t			□	エ	ト	ヤ		
	5	ENQ	NAC	%	5	E	U	e	u			□	オ	ナ	ユ		
	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w	未定義	未定義	ア	キ	ヌ	ラ	未定義	未定義
	8	BS	CAN	(8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ		
	9	HT	EM)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル		
	A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ		
	B	VT	ESC	+	;	K	[k	{			オ	サ	ヒ	□		
	C	FF	FS	,	<	L	□	l	□			ヤ	シ	フ	ワ		
	D	CR	GS	-	=	M]	m	}			ユ	ス	ハ	ソ		
	E	SO	RS	.	>	N	□	n	~			ヨ	セ	ホ	□		
	F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL			ツ	ソ	マ	□		

From: <https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link: <https://wiki.hgotoh.jp/documents/code/code-003>

Last update: 2024/04/14 10:43

