

EBCDICコード表

日立で使用されるEBCDICコード

		上位桁															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
下位桁	0	NUL	DLE	DS		SP	&	-	コ	テ	ハ	ム	リ	{	}	\$	0
	1	SOH	DC1	SOS			ウ	/	サ	a	j	~	ル	A	J		1
	2	STX	DC2	FS	SYN	□	エ	イ	シ	b	k	s	レ	B	K	S	2
	3	ETX	TM			□	オ	ウ	ス	c	l	t	□	C	L	T	3
	4	PF	RES	BYP	PN	□	ヤ	エ	セ	d	m	u	ワ	D	M	U	4
	5	HT	NL	LF	RS	□	ユ	オ	ソ	e	n	v	ソ	E	N	V	5
	6	LC	BS	ETB	UC	□	ヨ	カ	タ	f	o	w	□	F	O	W	6
	7	DEL	IL	ESC	EOT	ヲ	ツ	キ	チ	g	p	x	□	G	P	X	7
	8	GE	CAN			ア	□	ク	ツ	h	q	y		H	Q	Y	8
	9	RLF	EM			イ	ア	ケ	`	i	r	z		I	R	Z	9
	A	SMM	CC	SM		[]	□	:	ト	ヒ	メ					
	B	VT	CU1	CU2	CU3	.	□	,	#	ナ	フ	モ					
	C	FF	IFS		DC4	<	*	%	@	ニ	ハ	ヤ					
	D	CR	IGS	ENQ	NAK	()	_	'	ヌ	ホ	ユ					
	E	SO	IRS	ACK		+	;	>	=	ネ	マ	ヨ					
	F	SI	IUS	BEL	SUB	!	□	?	"	ノ	ミ	ラ					EO

IBMで使用されるEBCDICコード

カナ拡張 CP290

		上位桁															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

下位桁	0	NUL	DLE	DS		SP	&	-	[]	リ	~	{	}	\$	0	
	1	SOH	DC1	SOS			イ	/	ア	タ	~		A	J	€	1	
	2	STX	DC2	FS	SYN		オ	a	j	イ	チ	^		B	K	S	2
	3	ETX	DC3	WUS	IR		ヤ	b	k	ウ	ツ	ホ	t	C	L	T	3
	4	SEL	RES/ENP	BYP/INP	PP		ユ	c	l	エ	テ	マ	u	D	M	U	4
	5	HT	NL	LF	TRN		ヨ	d	m	オ	ト	ミ	v	E	N	V	5
	6	RNL	BS	ETB	NBS	ヲ	ツ	e	n	カ	ナ	ム	w	F	O	W	6
	7	DEL	POC	ESC	EOT	ァ		f	o	キ	ニ	メ	x	G	P	X	7
	8	GE	CAN	SA	SBS	イ		g	p	ク	ヌ	E	y	H	Q	Y	8
	9	SPS	EM	SFE	IT	ウ		h	`	ケ	ネ	ヤ	z	I	R	Z	9
	A	RPT	UBS	SM/SW	RFF		!		:	コ	ノ	ユ	レ				
	B	VT	CU1	CSP	CU3	.		,	#	q	r	s					
	C	FF	IFS	MFA	DC4	<		%	@	サ		ヨ	ワ				
	D	CR	IGS	ENQ	NAK	()	_	'	シ	ル	ラ	ソ				
	E	SO/LS1	IRS	ACK		+	;	>	=	ス	ヒ	リ					
	F	SI/LS0	IUS/ITB	BEL	SUB			?	"	セ	フ	ル					EO

カナ拡張 CP298

		上位桁															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
下位桁	0	NUL	DLE	DS		SP	&	-	コ	テ	ル	ム	リ	{	}		0
	1	SOH	DC1	SOS			ウ	/	サ	a	j	~	ル	A	J		1
	2	STX	DC2	FS	SYN		イ	イ	シ	b	k	s	レ	B	K	S	2
	3	ETX	DC3	WUS	IR		オ	ウ	ス	c	l	t		C	L	T	3
	4	SEL	RES/ENP	BYP/INP	PP		ヤ	エ	セ	d	m	u	ワ	D	M	U	4
	5	HT	NL	LF	TRN		ユ	オ	リ	e	n	v	ソ	E	N	V	5
	6	RNL	BS	ETB	NBS		ヨ	カ	タ	f	o	w		F	O	W	6
	7	DEL	POC	ESC	EOT	ヲ	ツ	キ	チ	g	p	x		G	P	X	7
	8	GE	CAN	SA	SBS	ァ		ク	ツ	h	q	y		H	Q	Y	8
	9	SPS	EM	SFE	IT	ィ	ァ	ケ	`	i	r	z		I	R	Z	9
	A	RPT	UBS	SM/SW	RFF		!		:	ト	ヒ	メ					
	B	VT	CU1	CSP	CU3	.	\$,	#	ナ	フ	モ					
	C	FF	IFS	MFA	DC4	<		%	@	ニ	ハ	ヤ					
	D	CR	IGS	ENQ	NAK	()	_	'	ヌ	ホ	ユ					
	E	SO/LS1	IRS	ACK		+	;	>	=	ネ	マ	ヨ					
	F	SI/LS0	IUS/ITB	BEL	SUB			?	"	ノ	ミ	ラ					EO

日本拡張(英数小文字) CP1172

		上位桁															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

下位桁	0	NUL	DLE	DS		SP	&	-	コ			~	{	}		0	
	1	SOH	DC1	SOS			ウ	/	サ	a	j	~	A	J	€	1	
	2	STX	DC2	FS	SYN		エ	イ	シ	b	k	s	B	K	S	2	
	3	ETX	DC3	WUS	IR		オ	ウ	ス	c	l	t	φ	C	L	T	3
	4	SEL	RES/ENP	BYP/INP	PP		ヤ	エ	セ	d	m	u	U	D	M	U	4
	5	HT	NL	LF	TRN		ユ	オ	ソ	e	n	v	ヨ	E	N	V	5
	6	RNL	BS	ETB	NBS		ヨ	カ	タ	f	o	w	ヲ	F	O	W	6
	7	DEL	POC	ESC	EOT		ツ	キ	チ	g	p	x	リ	G	P	X	7
	8	GE	CAN	SA	SBS		ク	ツ	h	q	y	ル	H	Q	Y	8	
	9	SPS	EM	SFE	IT		ア	ケ	`	i	r	z	レ	I	R	Z	9
	A	RPT	UBS	SM/SW	RFF		!	:	テ	ノ	マ						
	B	VT	CU1	CSP	CU3		.	\$,	#	ト	ハ	ミ	ワ	.		
	C	FF	IFS	MFA	DC4		<	%	@	ナ	ヒ	ム	ソ				
	D	CR	IGS	ENQ	NAK		()	_	'	ニ	フ	[]			
	E	SO/LS1	IRS	ACK			+	;	>	=	ヌ	ハ	メ				
	F	SI/LS0	IUS/ITB	BEL	SUB			?	"	ネ	ホ	モ					EO

From: <https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link: <https://wiki.hgotoh.jp/documents/code/code-005>

Last update: 2024/04/14 10:46

