

# ガイドノイドTalk の設定

## 表示

製品のメニュー、表示 で以下設定とします。

The screenshot shows the 'ガイドノイドTalk' application window. The '表示' (Display) menu is open, showing options: 'ボイスプリセット(V)' (F2), 'チューニング(T)' (F3), 'キャラクター(C)' (F4), and 'ウィンドウの配置とレイアウトを初期化(I)' (Ctrl+Shift+F1). The 'ボイス' (Voice) settings panel is visible, showing a list of voice presets with '鳴花ミコト' selected. Below this, the '音声効果' (Voice Effects) section contains sliders for '音量' (Volume), '話速' (Speech Rate), '高さ' (Pitch), '抑揚' (Intonation), '短ポーズ' (Short Pause), and '長ポーズ' (Long Pause). The 'ポーズの長さ' (Pause Length) section is also visible, with '短ポーズ' set to 150 milliseconds and '長ポーズ' set to 370 milliseconds. The status bar at the bottom right shows '0行、0列 | 0文字'.

この設定が無いとAssistantSeikaから制御できなくなります。

## オプション

製品のメニュー、ツール オプション で以下設定とします。

### 音声保存

オプション

ボイス ユーザー辞書 書式 音声保存 その他

ファイル分割

- 1つのファイルに書き出す
- 1文毎に区切って複数のファイルに書き出す
- 指定された文字列で区切って複数のファイルに書き出す

区切り文字列 /

ポーズ

開始ポーズ 0 [ミリ秒] 終了ポーズ 800 [ミリ秒]

その他

- テキストファイルを音声ファイルと一緒に保存する

音声保存時に毎回設定を表示する

OK キャンセル

## その他

音声キャプチャで音声保存を行う場合、オーディオデバイスで指定しているデバイスをAssistantSeikaにも指定してください。



技術資料, Windows, AssistantSeika

From:

<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:

<https://wiki.hgotoh.jp/documents/tools/assistantseika/targetproduct/doc004-gynoidtalk>

Last update: **2023/11/05 20:49**

